

ガリレオ予約クイックリファレンス

PNR の作成から完了までの流れ

※PNR の作成には、旅客氏名、セグメント、電話番号、チケット情報、申込者の 5 項目が必要です。

1. 空席照会

A200CTNRTHKG

① ② ③

- ① 空席照会入力コード
- ② 出発日
- ③ 区間

2. 予約

01Y2

①②③④

- ① 予約入力コード
- ② 必要座席数
- ③ 予約クラス
- ④ ラインナンバー

3. 旅客氏名

N.KATO/JIROMR

① ② ③ ④

- ① 旅客氏名入力コード
- ② 姓
- ③ 名
- ④ タイトル

4. 電話番号

P.TYOT*03-5740-0209 ABC TRAVEL-SATO

① ② ③ ④

- ① 電話番号入力コード
- ② 都市コードと種別
- ③ 電話番号と代理店名
- ④ 担当者名

5. チケット情報

T.TAU/15OCT または T.T/

① ② ③

- ① 発券日指定入力コード
- ② 発券日
- ③ 発券済入力コード

6. 申込者

R.SATO

① ②

- ① 申込者入力コード
- ② 担当者名

7. PNR の完了

ER のち IR

① ②

- ① PNR 完了+再表示
- ② 中断・再表示(VENDOR LOCATOR 確認)

ガリレオコマンド早見表

OSI・SSR (GFAIX)	
◆OSIの入力、表示	H/OSI
SI.BR*LCTC TPE 886-3-245647 XYZ HOTEL	特定の航空会社(BR)に現地滞在先の情報を送信
SI.YY*TCP3 OSAKI/TARO MR RELOC XXXXXX	すべての航空会社に同行者の情報を送信
*SO	OSI とマニュアル SSR を表示
◆SSRの入力とキャンセル、表示など	H/SSR
SI.P1S1-4/VGML	旅客 1 のセグメント 1 - 4 にベジタリアンミールをリクエスト
SI.P2S1.3/CHML	旅客 2 のセグメント 1 と 3 にチャイルドミールをリクエスト
SI.P1S1/VGML@HK	旅客 1、セグメント 1 の VGML の KK を HK に変更
SI.P 3 S2@	旅客 3、セグメント 2 の SSR をキャンセル
*SR	プログラマティック SSR を表示
マイルージ番号	
◆マイルージ番号の入力、キャンセル、表示など	H/M.
M.P1/UA1234567	旅客 1 の UA の会員番号を UA のみに送信
M.P2/NH7654321/LH	旅客 2 の NH の会員番号を LH にも送信
M.P1/UA@	旅客 1 の UA の会員番号を削除
M*DL	DL と提携がある航空会社を表示
*MM	入力済みのマイルージ番号を表示
シート	
◆シートマップの表示、リクエスト、キャンセル、データの表示など	H/SEAT
SA*S1	セグメント 1 のシートマップを表示
SA*S1#DFW	同じ便名で途中機材変更がある場合 ※セグメント番号の後に搭乗地の 3 レターを入力
S.S3/30C	セグメント 3 に「30C」を 1 席リクエスト
S.S1/23B/25D	セグメント 1 に「23B」、「25D」2 席をリクエスト
S.P2S1/51A	旅客 2、セグメント 1 に 51A の席をリクエスト
S.S1/NW	旅客 1、全セグメントに窓側をリクエスト
S.P3S2.3/NA	旅客 3、セグメント 2 と 3 に通路側をリクエスト
S.S1#DFW/25B	同じ便名で途中機材変更がある場合のリクエスト
@ALL	全てのシートステータスを変更
S.@	全旅客、全セグメントの座席をキャンセル
S.S3@	セグメント 3 の座席をキャンセル
*SD	シートデータを表示
セグメントのキャンセル	
◆キャンセル	H/XIT H/XRCS H/XRCT H/CSS
X5	セグメント 5 をキャンセル
X2-4.6	セグメント 2～4 と 6 をキャンセル
@3/23DEC	セグメント 3 を 23DEC に変更
@A/H	すべてのエアーセグメントを H クラスに変更
@2/11DEC/S	セグメント 2 の日付とクラスを同時に変更
X4 0JL786Y23OCTNRTHNLNN3	セグメント 4 をキャンセルしてダイレクトセル
@3XK	HX、UC、UN、NO のセグメントを画面上から削除

PNR の分割 (DIVIDE)	
◆PNR 分割の手順	H/DIVIDE
*ABC123	PNR を表示
DP2	旅客番号 2 の旅客を分割
R.TANAKA	分割した PNR に担当者名を入力
F	ファイルする
R.TANAKA	オリジナル PNR に担当者名を入力
ER	分割作業を完了
※PNR の分割中は、変更、キャンセル、修正などは行わないでください。分割後、分けた方の PNR に存在するすべての航空会社からベンダーロケーターが戻っていることを必ず確認した後、変更、キャンセルなどの操作を行ってください。	
◆分割後の PNR の表示	
*DV	ディバインドデータからリストを表示
*XYZ789	リファレンス番号から表示
ミニマムコネクティングタイム (最小乗継時間)	
◆ミニマムコネクティングタイム(MCT)の検索	H/DCT
DCTSFO	SFO の MCT を表示
DCTSFO-ID*NHUA	SFO で国際線(I)、NH から国内線(D)、UA へ乗り継ぎ
DCTORD-DI*AAJL	ORD で国内線(D)、AA から国際線(I)、JL へ乗り継ぎ
@MT	PNR を表示後、旅程全体の MCT を確認
@MT1*2	PNR を表示後、セグメント 1 と 2 の MCT を確認
@MT2-4	PNR を表示後、セグメント 2～4 の MCT を確認
情報検索	
◆航空会社、都市、国、最寄りの空港などの検索	H/ENCODE
.AD AF または .AE AIR FRANCE	2 レターまたは航空会社名から情報を検索
DCA	アライアンスコードの検索
DCA/*A	スターアライアンス(/*A)加盟航空会社一覧を表示
.CD DXB または .CE DUBAI	3 レターまたは都市名から情報を検索
S*COU/THAILAND	国名から情報 (国の 2 レター、通貨コード) を検索
S*MAP/ASIA	アジアの地図と国リストを表示
S*MAP/ITALY-CCCC	最寄りの空港を検索(イタリアの頭文字 C の都市を表示)
S*MAP/CALIFORNIA-BBBB	※アメリカは州名、その他の国は国名から検索
S*JPN/	トラベルポートジャパンが提供する情報を表示
.ED 380	航空機材コードから機材の情報を表示
DC*NRT	成田空港発着の直行便運行路線を検索
@LTBCN	指定都市の現地時間を表示
◆計算機能・日付計算機能	H/CALCULATE
XX5 24	足し算
XX100-34	引き算
XX19800*0.04	掛け算
XX1028/16	割り算
*TAA/26MAY/ 90	5 月 26 日から 90 日後の日付を検索
*TAA/1DEC/60	12 月 1 日から 60 日前の日付を検索

PNR の表示

*7HE8DA

① ②

- ① 予約表示コード
- ② ガリレオのリファレンス

OSI

SI.JL*LCTC HKG 852-1234-1234 ABC HOTEL

① ② ③

- ① OSI 入力フォーマット
- ② 航空会社コード (2 レター) + 「*」
- ③ フリーフォーマット

SSR

SI.P1S1.2/VGML

① ② ③ ④

- ① SSR 入力フォーマット
- ② 旅客番号
- ③ セグメント番号
- ④ SSR コード

マイレージ番号

M.AA1234567/JL

① ② ③ ④

- ① マイレージ番号入力フォーマット
- ② マイレージ会員キャリアの 2 レター
- ③ 会員番号
- ④ 提携キャリアの 2 レター

シートマップ表示

SA*S2

① ②

- ① シートマップ表示フォーマット
- ② セグメント番号

フライトキャンセル

X1

① ②

- ① キャンセル送信フォーマット
- ② セグメント番号

中断

I または IR

① ②

- ① 中断
- ② 中断・再表示